

CND PLEXIGEL™

Builder-Építés sablonra

Szolgáltatás a közepes és hosszú épített körmök elkészítéséhez


SZÜKSÉGES CND™ TERMÉKEK

- COOLBLUE™ kéztisztító folyadék
- OFFLY FAST™ ápoló leoldó
- SCRUBFRESH™ előkészítő folyadék
- CND™ reszelők, bufferek
- CND™ sablon
- CND PLEXIGEL™ Bonder
- CND PLEXIGEL™ Builder
- CND PLEXIGEL™ Protector Top Coat

Kiegészítő termékek

- CND™ LED lámpa
- Törölköző
- Szappan
- Szálmentes törölkendő
- 99% Isopropyl Alkohol
- Bőrfeltoló
- Bőr csipő
- Körömvágó olló vagy csipesz
- Bőrkaparó
- Körömcsiszológép*




*Opcionális



1. lépés PRECÍZ MANIKŪR

P

1. A vendég mossa meg a kezét szappannal és folyó vízzel 20-30 másodpercen át, majd törölje szárazra.
2. Masszírozz **COOLBLUE™** kéztisztítót a vendég kezeibe.
3. Ha szükséges, a körömről távolíts el minden körömlakkot, **OFFLY FAST™** ápoló leoldó és szálmentes töröl segítségével.*
4. Ha szükséges, vágd egyforma hosszúságúra a vendég körmeit a körömcsipesz segítségével.
5. Formázd a szabadszélt 240grites reszelővel (**Kanga™ File** vagy **Koala Buffer™**).
6. Óvatosan told fel a bőrfeltoló segítségével a körömre letapadt bőrt minden oldalról, így fellazítod a letapadt bőrt.**
7. A bőrkaparó segítségével távolítsd el az elhalt bőrt.
8. Ha szükséges, a bőr csipő segítségével az esetlegesen lógó, elhalt bőrt könnyedén eltávolíthatod.



* **CND™ OFFLY FAST™** a leggyorsabb és a legbiztonságosabb módja a körömlakk eltávolításának. A nem aceton alapú lakkok sokkal lassabban oldják fel a lakkot, így a körömlakk beszínezheti a bőrt.

** Azoknak a vendégeknek, akiknek túlzott kutikula termelődése van, a szolgáltatások előtt használj **CuticleAway™** professzionális bőroltót. Tegyél a kutikulához 1-1 cseppet belőle, távolítsd el az elhalt bőrt, majd a vendég alapos kézmosással távolítsa el a fennmaradt CuticleAway™-t a körömlemezről és bőrről, ezután törölje szárazra a kezét.


RESZELŐVEL VEDD EL A KÖRÖM FÉNYÉT

9. Egy 240 grites buffer vagy reszelő segítségével (**Koala Buffer™**) mattítsd el a körömfelszínt a természetes köröm növekedésének irányával megegyező irányban.

Opcionális: Használj műköröm előkészítő csiszolófejet alacsony sebességen, nagyon óvatosan rányomva a körömlemezre.

TÁVOLÍTSD EL A SZENNYEZŐDÉSEKET A KÖRÖMLEMEZRŐL


10. Alaposan tisztítsd meg a körömlemez **SCRUBFRESH™** és szálfestéses törlő segítségével. Nyomd le a köröm két oldalán lévő bőrt, hogy a teljes körömlemez alaposan át tudd törölni.



2. lépés

CND PLEXIGEL™ BONDER FELVITEL



1. A tenyereid között görgesd az üveget.
2. Vigyél fel egy vékony réteg **CND PLEXIGEL™ Bondert** mind az 5 körömrre, ügyelj az élek lezárására, és arra, hogy ne kendd össze a bőrt.
3. Köttesd 10 másodpercig a **CND™ LED** lámpa 1-es fokozatán. Kötetés után ne fixáld.



3. lépés

SABLON FELHELYEZÉS

1. Vágd ketté a sablon hátulját, hogy szimmetrikusan fel tudd helyezni a vendég körmére.
2. Formázz a sablonból egy finomabb C-ívet, úgy, hogy miközben tartod az oldalsó szárnyakat, görgető mozdulatokkal oda-vissza formázod, amíg a természetes köröm ívéhez tudod igazítani.
3. Helyezd a sablont a szabadszél alá, és az oldalakat összenyomva igazítsd a sablont a körömformához.
4. Ha szükséges, távolítsd el a sablont, és ollóval vágj magadnak segédvonalakat a felillesztéshez.
5. Helyezd a sablont a szabadszél alá, bizonyosodj meg arról, hogy tökéletesen illeszkedik. Így megakadályozhatod, hogy az anyag beszívárogyon a sablon és a körömlemez közé.
6. Nyomd össze a sablon alját, úgy, hogy tökéletesen illeszkedjen a köröm vonalához, és ne legyen ferde az összeillesztés.
7. Vágd le a felesleges részeket a sablon aljából, így a kéz megfelelő távolságra helyezkedik majd el a **CND™ LED** lámpában az izzóktól.






4. lépés

CND PLEXIGEL™ BUILDER FELVITEL

OPCIONÁLIS: Azoknak a vendégeknek, akik nagyon érzékenyek a hőre, vigyél fel egy vékony réteg **CND PLEXIGEL™ Shaper** a természetes körömrre, és köttesd 1 percig a **CND™ LED lámpa 2B** fokozatán.

1. Vigyél fel egy vékony réteget a **CND PLEXIGEL™ Builder**ből a természetes körömrre.
2. Egy gombócnyi zselét helyezz a sablonra, és készítsd el az épített köröm alapját, formáját.
 - a. Használd az ecsetet az építőzselé elosztatására.
 - b. Gyorsköttesd a **CND™ LED lámpa 2B** fokozatán, minden körömrn, ha szükséges.
3. Távolítsd el a sablont és a zselét köttesd a **CND™ LED lámpa 2B** fokozatán.
4. Vigyél fel egy második réteget a Builderből, hogy kialakítsd a formát.
 - a. Vigyél az építőzselében a köröm hosszának közepére és dolgozd el az ecsettel.
 - b. A gravitáció segítségével könnyebben terül az anyag, illetve a súlypont is könnyebben kialakítható.
 - c. Gyorskötéssel megakadályozhatod, hogy a zselé elfolyjon a sáncokba, illetve szabályozhatod a hőt.
5. Köttesd 1 percig a **CND™ LED lámpa 1-es** fokozatán.
6. Ha szükséges, töltsd ki az alacsonyabb pontokat a körömrre felvitt anyag elegyengetésével.
7. Köttesd egy percig a **CND™ LED lámpa 2B** fokozatán.



5. lépés

TÖKÉLETESÍTSD A FORMÁT

1. Távolítsd el a kicsapódási réteget 99% Isopropyl Alkohol segítségével.
2. 180 grites reszelő vagy buffer segítségével tökéletesítsd a formát (Boomerang buffer vagy **Blizzard reszelő**)

Opionális: Csiszold közepes gritszámú gyémánt fejjel ½ sebességen.

- a. Először a köröm bal, aztán jobb oldalát formázd
 - b. Reszeld meg a körömöt a kutikula felől, hogy egységes C-ívet alakíthass ki.
 - c. Finomítsd el a kutikula mellett az épített körömöt
 - d. Formázd a körömöt a súlypont megfelelő kialakításához
 - e. Szemből is formázd a körömöket.
3. 99%-os Isopropyl alkohol és szálmentes törő segítségével távolítsd el a szennyeződések.




6. lépés

CND PLEXIGEL™ PROTECTOR TOP COAT FELVITEL

Használd az épített köröm lezárására, védelmére és a CND™ VINYLUX™ hosszan tartó levegőre száradó körömlakk megelőző lépéseként.

1. A tenyereid között görgesd óvatosan az üveget.
2. Vigyél fel egy réteget a CND PLEXIGEL™ Protector Top Coat fedőzseléből mind az 5 körömrre, ügyelve az élek lezárására.
3. Köttesd 1 percig a CND™ LED lámpa 3-as fokozatán.
4. Távolítsd el a kicsapódási réteget 99% Isopropyl Alkohol és szálmentes törülő segítségével.



7. lépés

SZÍNES RÉTEG FELVITEL (GÉL LAKKAL)

Ha CND™ SHELLAC™ gél lakkot használasz, hagyd ki a Protector Top Coat fedőzselét és a CND™ SHELLAC™ Base Coat alaplakk felvitelét.

1. Alaposan rázd össze a CND™ SHELLAC™ színes lakkot az összetevők megfelelő keveredésének eléréséhez.
2. Az 5 pontos lakkozással vigyél fel az 5 körömrre 1-1 vékony réteget, köttesd, ezután ismételd meg a lépéseket. Ügyelj az élzárásra.
3. Minden réteget a CND™ LED lámpa 2S fokozatán köttesd.
4. Vigyél fel az általad választott CND™ SHELLAC™ Top Coat fedőfényből mind az 5 körömrre (Original, vagy Duraforce ajánlott).
5. Köttesd 1 percig a CND™ LED lámpa 3-as fokozatán.
6. Távolítsd el a kicsapódási réteget 99% Isopropyl Alkohol és szálmentes törülő segítségével.
7. SOLAROIL™ segítségével tápláld a körmöt és a mellette lévő bőrt.

