



CND PLEXIGEL™ Shaper-Felvitel természetes körömre

Szolgáltatás a tartást, javítást vagy védelmet
igénylő természetes körmökre.

Szükséges CND™ termékek

- COOLBLUE™ kéztisztító folyadék
- OFFLY FAST™ ápoló leoldó
- SCRUBFRESH™ előkészítő folyadék
- CND™ reszelők, bufferek
- CND PLEXIGEL™ Bonder
- CND PLEXIGEL™ Shaper
- CND PLEXIGEL™ Protector Top Coat

Kiegészítő termékek





- CND™ LED lámpa
- Törölköző
- Szappan
- Szálmentes törölkendő
- 99% Isopropyl Alkohol
- Bőrfeltoló
- Bőrcsípő
- Körömvágó olló vagy csipesz
- Bőrkaparó
- Körömcsiszoló gép

*Opcionális



1. lépés PRECÍZ MANIKŰR

- P**
1. A vendég mossa meg a kezeit szappannal és folyó vízzel 20-30 másodpercen át, majd törölje szárazra.
 2. Masszírozz **COOLBLUE™** kéztisztítót a vendég kezeibe.
 3. Ha szükséges, a körömről távolíts el minden körömlakkot, **OFFLY FAST™** ápoló leoldó és szálmentes törő segítségével.*
 4. Ha szükséges, vágd egyforma hosszúságúra a vendég körmeit a körömcsipesz segítségével.
 5. Formázd a szabadszélt 240grites reszelővel (**Kanga™ File** or **Koala Buffer™**).
 6. Óvatosan told fel a bőrfeltoló segítségével a körömre letapadt bőrt minden oldalról, így fellazítod a letapadt bőrt.**
 7. A bőrkaparó segítségével távolítsd el az elhalt bőrt.
 8. Ha szükséges, a bőrcsípő segítségével az esetlegesen lógó elhalt bőrt könnyedén eltávolíthatod.



* **CND™ OFFLY FAST™** a leggyorsabb és a legbiztonságosabb módja a körömlakk eltávolításának. A nem aceton alapú lakklemosók sokkal lassabban oldják fel a lakkot, így a körömlakk beszínezheti a bőrt.

** Azoknak a vendégeknek, akiknek túlzott kutikula termelődése van, a szolgáltatások előtt használj **CuticleAway™** professzionális bőroldót. Tegyél a kutikulához 1-1 cseppet belőle, távolítsd el az elhalt bőrt, majd a vendég alapos kézmosással távolítsa el a fennmaradt **CuticleAway™**-t a körömlemeztől és bőrről, ezután törölje szárazra a kezét.



RESZELŐVEL VEDD EL A KÖRÖM FÉNYÉT

9. Egy 240 grites buffer vagy reszelő segítségével (**Koala Buffer™**) mattítsd el a körömfelszínt a természetes köröm növekedésének irányával megegyező irányban.

Opcionális: Használj műköröm előkészítő csiszolófejet alacsony sebességen, nagyon óvatosan rányomva a körömlemezre.

TÁVOLÍTSD EL A SZENNYEZŐDÉSEKET A KÖRÖMLEMEZRŐL



10. Alaposan tisztítsd meg a körömlemez **SCRUBFRESH™** és szálmentes törő segítségével. Nyomd le a köröm két oldalán lévő bőrt, hogy a teljes körömlemez alaposan át tudd törölni.



2. lépés

CND PLEXIGEL™ BONDER FELVITEL


1. A tenyereid között görgesd az üveget.
2. Vigyél fel egy vékony réteg **CND PLEXIGEL™ Bondert** mind az 5 körömrre, ügyelj az élek lezárására, és arra, hogy ne kendd össze a bőrt.
3. Köttesd 10 másodpercig a **CND™ LED** lámpa 1-es fokozatán. Köttetés után ne fixáld.



3. lépés

CND PLEXIGEL™ SHAPER FELVITEL

1. Vigyél fel egy vékony réteget a **CND PLEXIGEL™ Shaper**ből a természetes körömrre, ügyelve az élek lezárására. Ügyelj arra, hogy ne kendd össze a bőrt, így ha szükséges, hagyj egy vékony sávot.
2. Miután mind az 5 körömrre felvitted, köttesd 1 percig a **CND™ LED** lámpában a 2B fokozaton. Ne fixáld.
3. Vigyél fel egy második réteget, hogy tökéletesítsd a formát, finoman érintsd az ecsetet a körömhöz.
 - a. Az 1-es fokozaton gyorsköttetéssel köttethetsz akár 2 körmöt egyszerre, így elkerülheted a zselé elfolyását.
4. Miután mind az 5 körömrre felvitted, köttesd a 2B fokozaton.



4. lépés

TÖKÉLETESÍTSD A FORMÁT (opcionális)



- 1 Ha szükséges egy kis utóformázás, a Shaper felszínét fixáld 99%-os Isopropyl Alkohollal.
- 2 180 grites reszelő (Boomerang™ vagy Blizzard™) segítségével formázd a körmet a tökéletes felszín eléréséhez.
- 3 99% Isopropyl Alkohol segítségével távolítsd el a körömről a keletkezett port.

5. lépés

CND PLEXIGEL™ PROTECTOR TOP COAT FELVITEL

Használd az épített köröm lezárására, védelmére és a CND™ VINYLUX™ hosszan tartó levegőre száradó körömlakk megelőző lépéseként.

1. A tenyereid között görgesd óvatosan az üveget.
2. Vigyél fel egy réteget a CND PLEXIGEL™ Protector Top Coat fedőzseléből mind az 5 körömrre, ügyelve az élek lezárására.
3. Köttesd 1 percig a CND™ LED lámpa 3-as fokozatán.
4. Távolítsd el a kicsapódási réteget 99% Isopropyl Alkohol és szálmentes törölő segítségével.



6. lépés

SZÍNES RÉTEG FELVITEL

(GÉL LAKKAL)

Ha CND™ SHELLAC™ gél lakkot használsz, hagyd ki a Protector Top Coat fedőzselé és a CND™ SHELLAC™ Base Coat alaplakk felvitelét.

1. Alaposan rázd össze a CND™ SHELLAC™ színes lakkot az összetevők megfelelő keveredésének eléréséhez.
2. Az 5 pontos lakkozással vigyél fel az 5 körömrre 1-1 vékony réteget, köttesd, ezután ismételd meg a lépéseket. Ügyelj az élzárásra.
3. Minden réteget a CND™ LED lámpa 2S fokozatán köttesd.
4. Vigyél fel az általad választott CND™ SHELLAC™ Top Coat fedőfényből mind az 5 körömrre (Original, vagy Duraforce ajánlott).
5. Köttesd 1 percig a CND™ LED lámpa 3-as fokozatán.
6. Távolítsd el a kicsapódási réteget 99% Isopropyl Alkohol és szálmentes törölő segítségével.
7. SOLAROIL™ segítségével tápláld a körmet és a mellette lévő bőrt.

